Serie M/ 6.15

Product description

M/View for AFP



This manual was released at 01.04.2024

Tip: Take a look at the PDF file "Serie M/ Glossary" to find out more about terms used in the Serie M/.

Feedback: This manual has been investigated and assembled with the utmost care. If, however, you should come across any errors, unaccouracies or incompletenesses, we would like you to inform us (<documentation@kwsoft.de>).

Note: The underlying databases for Serie M/ products should only be changed using official Serie M/ products. By altering these directly we cannot guarantee that Serie M/ products will continue to operate correctly. We reserve the right to change the database structure at any time and without prior notice.

	The symbols used in the manual:						
. <u>Å</u> .	Example	မြို	System dependent				
()	Please note	\checkmark	Prerequisite				
Q	Background	\bigwedge	Warning				
i	Note	Ē	Cross reference				
	Data privacy	lacksquare	Example video				

Copyright © 2025 kühn & weyh Software GmbH

Linnéstr. 1-3, D-79110 Freiburg Fone 0761/8852-0 Fax 0761/8852-666 E-Mail documentation@kwsoft.de Homepage www.kwsoft.de

Table of Contents

1. M/View for AFP	1
2. The AFP Viewer as standalone application	2
2.1. Starting the AFP Viewer	2
2.2. Overview of the functions	3
2.2.1. Structure inspection using the outline tree	4
2.2.2. General Settings	6
2.2.3. External AFP resources	8
2.2.4. Changing language	8
2.2.5. Troubleshooting	8
2.2.6. Text search	9
2.2.7. Font Technologies	9
3. The AFP-Viewer in M/Workbench	10
3.1. AFP ressource extraction	10
3.1.1. Save selected elements and extract object data	11

1. M/View for AFP

M/View for AFP is a viewer and editor for AFP print datastreams.

AFP documents and their resources can therefore be displayed and easily edited using kwsoft's **AFP Viewer**. However, not only documents can be displayed, but also AFP files that contain only a graphical resource (Overlay, PageSegment, GOCA, IOCA, Barcode or ObjectContainer) without pages.

M/View for AFP has identical functions to those of the AFPViewer plugin provided by M/Workbench. The main difference is that it is packaged as an independent Eclipse RCP application that is solely intended for analysis and processing of AFP files in Windows.

The integration of the AFP Viewer in M/Workbench as a perspective continues to be a component of the program (see also <u>Chapter 3</u>, *The AFP-Viewer in M/Workbench*)

Minimum requirements are the same as for M/Workbench 6.15.

After successful assembly, the directory...*target\bin\mtext-afp-viewer* is created for the product M/View for AFP. The resources within the directory serve as the basis for working with the Viewer as a standalone application.

It is called using the program **afpviewer.exe**. There is no need to adapt the assembled files.

- *artifacts.xml* contains the list of OSGI bundles
- *kwcontext.ini* is the analogue configuration to *wb.ini* from M/Workbench
- afpviewer.ini is the start configuration of Eclipse

	configuration	Dateiordner
f	features	Dateiordner
	p2	Dateiordner
	olugins	Dateiordner
	readme	Dateiordner
AFP a	afpviewer.exe	Anwendung
-	afpviewer.ini	INI-Datei
A	artifacts.xml	XML-Datei
<mark>-</mark>	kwcontext.ini	INI-Datei

2. The AFP Viewer as standalone application

2.1 Starting the AFP Viewer

After calling the program **afpviewer.exe** the application starts with following window:

AFP Viewer					-		×
Datei Fenster Hilfe Benutzervorgaben							
🗄 Gliederung 🛛 🗖 🗖							- 8
There is no active editor that provides an outline.							
AFP-Fehler Fehlerprotokoll Elemente Beschreibung	Position	Тур				+ff+	

The menu item **File** is used to open the desired AFP file, which will then be ready for editing. It is rendered for display at 72 DPI.

			100% 🗸 🕀	o 🛤 🖬 (e a 🖅 🖬 🤇					0 1 🐋 🗖 🗖
		achauna mbit afa	~	~ @ [] '	⇔ # <u>⊔⊟</u> +3 €					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(C) Projectopioner (E) Gliederung × (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500 (BM500	⇒ ⊕ E	rechnung.mtxt.afp	×	Baden Healt Frau Prof. Dr.	h Foundation - 76530 Potra Reicer			Baden Heat Found Direktion Postansch 76530 Bad	dation rift den-Baden	
				Rotbühlp 53225 Bi	onn			Telefon: (/ Telefax: (/ Service-Bo Datum	07221) 1234-0 07221) 1234-4321 ereitschaft 8 - 21 Uhr 30. Oktober 2017	
				Kranken	versicherung	Versiche	erungsschein-Nr.: (Bitt	652.452.98 e stets angeben)	7	
				Sehr gee	hrte Frau Profess	or Reiser.				
				Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null	ehrte Frau Profess I der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet	or Reiser, In Unterlagen habe dass nicht abreche werden!	en wir nachstehen enbare Leistungen	de Abrechnung v 1 mit einem Leisti	orgenommen. ungsbetrag	
				Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null Pos	ehrte Frau Profess d der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet n Tarif	or Reiser, en Unterlagen habe dass nicht abreche werden! Text	en wir nachstehen enbare Leistungen Jahr	de Abrechnung v n mit einem Leiste Rechnungsbetrag	rorgenommen. ungsbetrag Baden Health Leistung	
	×			Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null Pos Petra R 1	ehrte Frau Profess d der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet u Tarif elSEF geb. am 03.09.1 AZ PLUS	or Reiser, en Unterlagen habe dass nicht abreche verden! Text 560 Zahnleistung	en wir nachstehen enbare Leistungen Jahr 2008	de Abrechnung v nit einem Leistu Rechnungsbetrag € 19.84	orgenommen. ungsbetrag Baden Health Leistung € 19.84	
🕅 AFP-Fehler X 🖹 Fehler	¢			Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null Pos Petra R 1	ehrte Frau Profess d der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet v Tarif elSer geb. am 03.09.1 AZ PLUS	or Reiser, en Unterlagen habe dass nicht abreche werden! Text 360 Zahnleistung	en wir nachstehen: enbare Leistungen Jahr 2008	de Abrechnung v mit einem Leistu Rechnungsbetrag € 19.84	torgenommen, ungsbetrag Baden Health Lestung € 19.84	J
AFP-Fehler ×	¢			Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null Pos Petra R 1	ehrte Frau Profess d der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet n Tarif elser geb. am 03.09.1 AZ PLUS	or Reiser, en Unterlagen habe dass nicht abreche werden! Text 960 Zahnleistung	en wir nachstehenn nbare Leistungen Jahr 2008	de Abrechnung v mit einem Leistr Rechnungsbetrag €19,84	orgenommen, ungsbetrag Baden Health Leistung € 19.84	J
AFP-Fehler X Fehler Gelenente Beschreibung	Datei	Dateipfad	Position	Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null Pos Petra R 1 Type	ehrte Frau Profess d der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet v Tarif elser geb. am 03.09.1 AZ PLUS	or Reiser, en Unterlagen habe dass nicht abreche werden! Text Zahnleistung	en wir nachstehen enbare Leistungen Jahr 2008	de Abrechnung v mit einem Leistr Rechnungsbetrag € 19,84	orgenommen. ungsbetrag Baden Heath Lestung € 19.84	
AFP-Fehler X K Fehler 0 Elemente Beschreibung	Datei	Dateipfad	Position	Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null Pos Petra R 1	ehrte Frau Profess d der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet v Tarif elser geb. am 03.09.1 AZ PLUS	or Reiser, in Unterlagen habe dass nicht abreche verden! Text 260 Zahnleistung	en wir nachstehen nbare Leistungen Jahr 2008	de Abrechnung v mit einem Leistr Rechnungsbetrag € 19.84	orgenommen. ungsbetrag Baden Heath Lestung € 19.84	
AFP-Fehler ×	Datei	Dateipfad	Position	Sehr gee aufgrund Bitte ber von Null Pos Petra R 1 Type	ehrte Frau Profess d der eingereichte ücksichtigen Sie, Euro aufgelistet v Tarif elser geb. am 03.09.1 AZ PLUS	or Reiser, in Unterlagen habe dass nicht abreche werden! Text Zahnleistung	en wir nachstehen enbare Leistungen Jahr 2008	de Abrechnung v mit einem Leistr Rechnungsbetrag € 19.84	orgenommen. ungsbetrag Bader Health Lesturg	

2.2 Overview of the functions

The following four views are available within the context of the AFP Viewer.

-	New Window		<u> </u> t	2	
	Editor	>			
	Appearance	>			
	Show View	\rightarrow	8	AFP Problems	
r ç	Perspective	>	臣	Outline	Alt+Shift+Q, O
	Navigation	>	<u></u>	Problems	Alt+Shift+Q, X
n	Preferences			Project Explorer Properties	
MS	DO DPAG Musters	endun		Other	Alt+Shift+Q, Q

- 1. The *Outline* view provides a detailed representation of the relevant file's AFP structure.
- 2. The *Properties* view provides detailed information on the selected AFP element, e.g. for TLEs and NOPs.
 - The Properties view shows read-only information for currently selected Structure Field / Triplet in outline.
 - Structure fields containing PTOCA/GOCA commands allows their detailed inspection using properties view tree

- "Data" items in property view can be inspected in simple preview with HEX and decoded text
- 3. In case of errors, e.g. errors during rendering, the *Error Log* and *AFP Problems* views provide helpful information.
- 4. The *AFP problems* view will report any errors that were detected when painting the document. Important to note is that some problems are encountered when the page is actually painted, in example an include of corrupted resource on page 300 will not be detected until user actually scrolls down to page 300.

💷 C:\Workbench_Versionen\workspace_für_6.11\bsp_An	schreiben\Abrechnung.mtxt.af	p - AFP Viewer			_	
Datei Fenster Hilfe Benutzervorgaben						
37% ∨ €, ⊖, 🗄 🛏 @ 🥥 +¦ 📢 🔶 숙	1 / 3 🗄 🗁 🔚 🔚					
E Gliederung 🛛 🗖 🗖	Eigenschaften 🛛	🛃 🖬 🎝 🛙		Abrechnung.mtxt.afp		- E
IBM500 ∨ 🔄 🛟 🕀 🖃	Eigenschaft	Wert		L		1000
✓ Abrechnung.mtxt.afp	✓ Structured Field Content				Deden	3
BRG Resource Group (L0000001)	Name	R0000001		Radeo Health Franciscon - 20132	Found	etfen
BRS Resource (R0000001) Object Container	Replace First GID Name	Charset -		Fau	Postamachell 78528 Sada	lana i
BRS Resource (C0DG4000) Character Set	 Structured Filed Type 			Prof. Dr. Petra Raisor Rotböhlpistz 30 53375 Reco	Telefac: (87 Telefac: (87	221) 1234-0 221) 1234-4821
BRS Resource (T1001252) Code Page	Type ID	0xD3 A8 CE			Service-Ben	Inchaft 0 - 21 Uhr
BRS Resource (C0DG2006) Character Set	Type Abbreviation	BRS			Dolum 30	Oktober 2017
BDS Desource (CODG200A) Character Set	Type Name	Begin Resource		Krankerversicherung Versicherung	uchein-Nr.: 652.452.987	
BRS Resource (C0DG2000) Character Set	Type Category	Resource		Setr geente Fraz Professor Reiser,	(Ditte stets angeber)	
BRS Resource (R000002) Object Container	✓ Triplet Info			aufgrund der eingereichten Unterlagen haben wir Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht abrechenbare	sachstehende Abrechnung vor Leistungen mit einem Leistur	genommen. gsbetrag
BRS Resource (R0000003) Object Container	> Token Names	1 item		von Null Euro aufgelistet werden!	lary Bechnyraphenas	Bucker Health
> BRS Resource (R0000004) Character Set	> Triplets	2 items		Petra Reiser on an 83.09.2959		Letting
> BRS Resource (R0000005) Code Page	Token Name Charset	IBM500		3 AZPALIN Zannindung 2 Accelerated	2008 4 LB,04 2008 4 B,06	63,00 63,00
BRS Resource (R0000006) Character Set	Repeating Group	0 items		3 inglang 4 Attainttai	2009 C 2009 2018 C 18,99	C 28,09
> 浇 BRS Resource (R0000007) Code Page				6 Russiergemack Max Entert and an 2112 2002	3019 €123,00	€123.00
BRS Resource (R000008) Character Set				3 4/4 Zannistung 2 HINNEH	2008 € 25.70 2009 € 122.30	6.25,30 8.125,50
BRS Resource (O#000001) Overlay				3 kroking 4 Acceleration	2019 4 20,09 2019 4 18,99	6 28.09 6 18.99
BRS Resource (R0000009) Form Map				5 Mattage 8 Rischergeweich	2010 K NLOD 2010 K 121.00	6 86,00 6 123,00
BDT Document (D0000001)				Philipp Reiser get, an 26 or 29m 3 4/2 implang	2009 € 20.00	626.00
NOP (M/TEXT version 6.9.0.175)				3 Auseintai 3 Mexage	2010 4 18,50 2010 4 81,00	6 18,50 6 86,00
BNG Named Page Group (Q0000001) Pages 1						-/2
				Manual function at a track of parts which they approach the set of a local set of the se		
				Beloeksky 08.3,3230303, Gen 1823287 - Be	CONTRACTOR C.ACTON	
					. 500	6.2
				Seite 2 von 2 zum Schreiben vom 30. Oktober 201	In The	F
				Frat. Dr. Petra Beiser	•1	
				ACS Tarl Text	Jahr Bechnungsbeitug 2018 6.121.00	Exter Health Letterg 6 123.00
				Jan Reiser peix am 24.04.1985	2009 6 28.80	13.0
				2 Average	2013 414,50 2013 414,50	6 18,90 6 90,00
				4 trailergemack Gesantbetrag	2010 E 123,00	£ 123,00 € 1.234,36
< >	<		> <			>
AED-Eebler 🖉 Feblerprotokoll 😚					. ¥ P f	🔗 🗢 F
Arbeitsbereichprotokoll				450 EV - 1	- A >	y
Filtertext eingeben						
Nachricht ^	Dug-in D-4	1.100				
ivaciniciic i	Jug-in Dai	um				

2.2.1 Structure inspection using the outline tree

The view Outline can be used to undertake basic document editing, such as

- Rearrange and delete structure fields
- Use the context menu to delete an element
- Rearrange per Drag & Drop
- Save the changed document



We recommend saving your file before any document editing takes place, as invalid AFP structures may be created during editing, and the AFP viewer does not support the *Undo* function

The structure tree offers two modes for document processing: A **detailed** mode and a **simplified** mode. It can be switched using either the button or using preferences.



The **detailed** structure on the left side allows inspection of all AFP structure fields and triplets. The **simplified** mode on the right side allows only inspection of basic document structure of pages/page groups and TLE / NOP metadata structure fields.



The button *Link with Editor* enables automatic scrolling to selected page when page (or its child) is selected in the outline.

File Window	Help	Preferences				
100% 🗸 🔍	ର୍ 🔂	🔁 🤹 🥥 🕂	🔁 🗘 🗘 🚺 / 3 🛛 🗁			
🗄 Outline 🛛		IBM500	✓ <a>			
Abrechnung.mtxt.afp Link with Editor						
▼ BRG Resource Group (L0000001)						
> BRS Resource (R0000001) Object Container						

Until now, only the bytes were shown for AFP fields with binary data (*Data*). Now, the three dots at the end of a window (*Display Element*) can be used to open a window in which the bytes are displayed in the upper half of the window and the associated decoded data is displayed in the lower half of the window.





The encoding used to decode the data can be selected via the drop down box.

2.2.2 General Settings

There are a variety of setting options for navigating within the AFP file, listed below.

You will find these settings listed under the menu bar.



- 1. The user can zoom from 5 to 800%. (Documents are rendered with 72 DPI.)
- 2. Zoom in / Zoom out
- 3. Zoom to page height / width
- 4. The document can be rotated. This might make sense as the AFPBox settings do not process the document orientation (portrait or landscape).
- 5. Show tool tip with coordinates

Whether or not a tool tip will be shown with coordinates can be selected via a button in the AFP Viewer toolbar. In both cases, the status line shows the position in the document over which the cursor is currently hovering).

If the mode is active, the mouse can be used to mark squares within the document. If this is the case, the position of the square marked by the mouse (upper left corner) and its size is displayed in a tool tip.

A variety of display units (point, mm, cm, inch) can be selected in the status bar of the tool tip. The tool tip can also be anchored using the status bar.

#19: Seite 3:	Rechteck [108.62mm, 192.17mm, 89.47mm x 42.47mm]
#18: Seite 3:	Rechteck [107.57mm, 130.2mm, 87.03mm x 64.75mm]
#17: Seite 3:	Rechteck [108.97mm, 152.14mm, 89.47mm x 37.6mm]
#16: Seite 3:	Rechteck [107.23mm, 96.09mm, 84.25mm x 25.76mm]
#15: Seite 3:	Rechteck [110.36mm, 98.87mm, 87.38mm x 21.58mm]
#14: Seite 3:	Rechteck [139.25mm, 109.31mm, 48.39mm x 47.69mm]
#13: Seite 3:	Rechteck [69.28mm, 97.48mm, 58.49mm x 62.66mm]
#12: Seite 3:	Rechteck [131.25mm, 87.03mm, 46.65mm x 52.92mm]
#11: Seite 3:	Rechteck [64.75mm, 100.61mm, 54.31mm x 58.14mm]
#10: Seite 3:	Rechteck [111.75mm, 142.04mm, 67.89mm x 63.01mm]
# 9: Seite 3:	Rechteck [46.65mm, 76.94mm, 136.47mm x 128.11mm]
# 8: Seite 3:	Rechteck [109.31mm, 122.2mm, 88.08mm x 29.24mm]
# 7: Seite 3:	Rechteck [75.89mm, 111.4mm, 111.4mm x 56.75mm]
# 6: Seite 3:	Rechteck [84.95mm, 137.86mm, 73.11mm x 58.14mm]
Verankern	Clear point mm cm inch

6. Select and inspect elements from page

The following behavior is the result of activating this mode:

If **a page** is selected or clicked on, the relevant structural elements are selected and the bounding boxes are highlighted on the page.

If **an element on the page** is clicked on, the element marked is displayed on the page.

If **a resource** is selected (e.g. PageSegment or Overlay), all instances of this resource across the entire document will be highlighted.

- 7. Validate AFP file
- 8. Previous page / Next page
- 9. Entering the page number

2.2.2.1 Page information

The viewer indicates whether a page is a front or back page, and also provides additional information about the sheet side of each page.

The duplex mode and the sheet side are displayed in a number of places:

• Page icons (in both simplified and advanced tree modes)



• In the simplified structure tree mode, the information is also displayed in the properties of a selected page.

\blacksquare Eigenschaften $ imes$	📑 🔽 🖾 🕴 🗖 🖬
Eigenschaft	Wert
✓ Details	
Тур	Seite
Seitennummer	1
Name	P0000001
Duplex-Modus	Duplex, Bindung lange Seite
Seitentyp	Vorderseite

• In extended structure tree mode, the property view contains "triplet information" so that the duplex and page side are displayed directly in the structure tree instead.

IMM (M000001)
> BPG Page 1 (P0000001) Duplex, Bindung lange Seite, Vorderseite
> BPG Page 2 (P0000002) Duplex, Bindung lange Seite, Rückseite
> BPG Page 3 (P0000003) Duplex, Bindung lange Seite, Vorderseite

• When the mouse cursor is over a page, the information is displayed in the status bar.

	~	 \sim	
39.69mm, 110.6mm - Seite 1, Duplex Long Edge, Front P	age		

2.2.3 External AFP resources

For the cases when the document refers to external resource (fonts, overlays, etc), simply place the resource to predefined "resource" folder with the same filename that will be automatically used when the document is opened.



When loading document which needs a Font (BFN) named CZH200 it will look for a file named "CZH200" in the resources folder.

The default resources folder is located in *%appdata%\Roaming\AFPViewer*. This can be changed via preferences.

2.2.4 Changing language

The application language is automatically detected via JVM **user.language** property. It can also be set manually

- by adding -Duser.language=de at the end of afpviewer.ini or
- by calling afpviewer.exe with the argument "-nl de"

2.2.5 Troubleshooting

• If the application is not starting, try delete application configuration directory

%APPDATA%\AFPViewer\.metadata

- To reset the window layout to its defaults run
 - Window > Reset UI-Layout from the menubar or
 - delete %APPDATA%\AFPViewer\.metadata\.plugins\org.eclipse.e4.workbench\workbench.xmi

2.2.6 Text search

Ctrl + F can be used to call the text search in the current document.

W AFP search	×
Enter search text	
Word	~
Case sensitive	✓ Ignore accents
Direction	
Search	<u>C</u> lose

2.2.7 Font Technologies

Currently the following font technologies are supported:

- Laser Matrix Fonts
- PFB Fonts
- TrueType Fonts (in object containers, mapped via MDR Data Object Fonts).

3. The AFP-Viewer in M/Workbench

The AFP viewer is available via the perspective in M/Workbench and is operated in the same way as described in <u>Section 2.2, "Overview of the functions"</u>.

Using the Import Wizard, it is possible to extract AFP resources from the displayed file into a project to be selected and to have corresponding adjustments made automatically in the M/TEXT configuration file.



This option is only available via the perspective in M/Workbench.

3.1 AFP ressource extraction

Resources from one or more AFP files can be extracted to a target folder within the work environment using the *Assistant for extracting AFP resources*. In addition, adjustments required for use of these resources can be generated in the mtext.conf.xml file.

This wizard is opened with File – Import – M/TEXT – AFP resources from AFP file.

🖾 Import		<
Select Extract AFP resources from an AFP file into the workspace.		J
Select an import wizard:		
type filter text		
 > See General > Install > M/TEXT # Activation Package Adobe PDF Documents # AFP resources from AFP file Tonts Import ISIS Papyrus External Text Blocks W Microsoft Word Documents Variables > M/TEXT TONIC > Run/Debug 		~
(?) < <u>Back</u> <u>Next ></u> <u>Einish</u>	Cancel	

Select the AFP file for extraction in the resulting dialog. The dialog is also used to select the project to which the extracted resources are to be written. Not selecting an AFP file is also an option. In that case, the configuration entries for the AFP resources found within the project will be generated in the mtext.conf.xml.

W AFP-Ressourcen extrahieren	_ O X
Assistent zum Extrahieren von AFP-Ressourcen Extrahiert AFP-Ressourcen aus einer AFP-Datei und nimmt Anpassungen in der M/TEXT-Konfigurationsdatei vor.	
AFP-Dateien für Ressourcenextraktion auswählen. Leer lassen, um nur Konfiguration anzupassen:	
	Hinzufügen
Projekt zur Speicherung der extrahierten AFP-Ressourcen auswählen:	
	Durchsuchen
Mindestanzahl des Vorkommens einer Ressource, um extrahiert zu werden: 2 Mindestgröße (Bytes) einer Ressource, um extrahiert zu werden: 1024	
Keiter > Fertigstellen	Abbrechen

In the next dialog, the user can then select whether the existing configuration in the section *Configuration - Destinations - Destination Standard Values - AFP Resources* will simply be updated using the resources found or whether will be completely overwritten.

Stract AFP resources		\times
Settings for adjustments in M/TEXT configuration file Settings for adjustments in M/TEXT configuration file		
Select modification mode New configuration Update configuration		
? < <u>B</u> ack <u>N</u> ext > <u>F</u> inish	Cance	:1

3.1.1 Save selected elements and extract object data

With the detailed AFP structure enabled, it is possible to extract selected structures into individual files.

By right-clicking on an element in the detailed structure it is possible to extract pages, page groups as well as resources from the resource group (CodePages, CharSets, FormDefs...) into separate files or save them into separate files.





After selecting "Extract object data", a dialog for saving appears with a suggested file name, where the exported pages and page segments have the extension .afp and the resources get specific file extensions (CodePage -> cps, CharSets -> chs, tec).